

[深度学习] 基于切片辅助超推理库SAHI优化小目标识别

原创

落痕的寒假

📅

已于 2023-01-03 20:34:45 修改

👁

阅读量4.6k

🌟

收藏 79

👍

点赞数 18

版权

分类专栏：

深度学习

图像处理

Python

文章标签：


深度学习

计算机视觉

人工智能

对象检测是迄今为止计算机视觉中最重要的应用领域。然而，小物体的检测和大图像的推理仍然是实际使用中的主要问题，这是因为小目标物体有效特征少，覆盖范围少。小目标物体的定义通常有两种方式。一种是绝对尺度定义，即以物体的像素尺寸来判断是否为小目标，如在 **COCO数据集** 中，尺寸小于32×32像素的目标被判定为小目标。另外一种相对尺度定义，即以物体在图像中的占比面积比例来判断是否为小目标，例如国际光学工程学会SPIE定义，若目标尺寸小于原图的0.12%则可以判定成小目标。

SAHI: Slicing Aided **Hyper** Inference（切片辅助超推理）通过图像切片的方式来检测小目标。SAHI检测过程可以描述为：通过滑动窗口将图像切分成若干区域，各个区域分别进行预测，同时也对整张图片进行推理。然后将各个区域的预测结果和整张图片的预测结果合并，最后用NMS（非极大值抑制）进行过滤。用动图表示该识别过程如下：



SAHI的官方仓库地址为：[sahi](#)。关于SAHI的使用可以阅读官方demo和官方文档：[sahi-demo](#)和[sahi-docs](#)。如果想进一步了解SAHI具体工作性能和原理，可以阅读官方发表的论文：[Slicing Aided Hyper Inference and Fine-Tuning for Small Object Detection](#)。SAHI安装指令如下：

```
pip install sahi
```

本文所有算法展示效果和代码见：

github: [Python-Study-Notes](#)

文章目录

1 SAHI使用

1.1 图像切片

1.1.1 单张图像切片

1.1.2 COCO数据集切片

1.2 图像预测

1.2.1 接口介绍

1.2.2 应用实例

1.3 SAHI工具函数

1.3.1 coco数据集制作与精度分析

1.3.2 coco数据集处理

1.3.3 coco数据集转换

1.4 总结

2 参考

1 SAHI使用

```
1 | import sahi
2 | # 打印sahi版本
3 | print(sahi.__version__)
```

```
1 | 0.11.6
```


1.1 图像切片

SAHI提供了封装好的函数接口，以切分输入图像和其标注数据。切分后的子图及其标注数据可以用于识别，或者保存为本地数据以供模型训练。

1.1.1 单张图像切片

SAHI提供slice_image函数以切分单张图片及其标注文件（仅支持coco标注文件）， slice_image函数接口介绍如下：

```
1 # 返回SAHI的图像分片结果类SliceImageResult
2 def slice_image(
3     image: Union[str, Image.Image], # 单张图像地址或单个pillow image对象, 必填参数
4     coco_annotation_list: Optional[CocoAnnotation] = None, # coco标注文件
5     output_file_name: Optional[str] = None, # 输出文件名前缀
6     output_dir: Optional[str] = None, # 输出文件地址
7     slice_height: int = None, # 子图切分高度
8     slice_width: int = None, # 子图切分宽度
9     overlap_height_ratio: float = None, # 子图高度间的重叠率
10    overlap_width_ratio: float = None, # 子图宽度间的重叠率
11    auto_slice_resolution: bool = True, # 如果没有设置slice_height和slice_width, 则自动确定slice_height、slice_width、overlap_
12    height_ratio、overlap_width_ratio
13    min_area_ratio: float = 0.1, # 子图中标注框小于原始标注框占比, 则放弃该标注框
14    out_ext: Optional[str] = None, # 图像后缀格式
15    verbose: bool = False, # 是否打印详细信息
16 )
```

slice_image函数源代码位于sahi/slicing.py中，这段代码可以单步调试看看怎么运行的，主要逻辑如下：

- 1. 获得pillow image图像对象
- 2. 调用get_slice_bboxes函数切分图像

◦ 获得切分参数

```
1 if slice_height and slice_width:
2     # 计算重叠像素
3     y_overlap = int(overlap_height_ratio * slice_height)
4     x_overlap = int(overlap_width_ratio * slice_width)
5 elif auto_slice_resolution:
6     x_overlap, y_overlap, slice_width, slice_height = get_auto_slice_params(height=image_height, width=image_width)
```

◦ 循环切分图像

```
1 # 行循环
2 while y_max < image_height:
3     # 设置起始切分坐标
4     x_min = x_max = 0
5     y_max = y_min + slice_height
6     # 列循环
7     while x_max < image_width:
8         x_max = x_min + slice_width
9         # 如果图像不够切分, 框往左或往上移动
10        if y_max > image_height or x_max > image_width:
11            xmax = min(image_width, x_max)
12            ymax = min(image_height, y_max)
13            xmin = max(0, xmax - slice_width)
14            ymin = max(0, ymax - slice_height)
15            slice_bboxes.append([xmin, ymin, xmax, ymax])
16        else:
17            slice_bboxes.append([x_min, y_min, x_max, y_max])
18        # 下一次切分从本次切分图像x_max-x_overlap开始
19        x_min = x_max - x_overlap
20        y_min = y_max - y_overlap
```

- 3. 保存图片结果和标注结果，并包装返回SlicedImageResult对象

以下代码演示了对单张图片进行切片，并将切分后的子图保存到本地。

展示原图

```
1  # 展示输入图片
2  from PIL import Image
3  # 图像地址: https://github.com/obss/sahi/tree/main/demo/demo_data
4  image_path = "image/small-vehicles1.jpeg"
5  img = Image.open(image_path).convert('RGB')
6  img
```




切分图片

```
1  from sahi.slicing import slice_image
2
3  # 输出文件名前缀
4  output_file_name = "slice"
5  # 输出文件夹
6  output_dir = "result"
7
8  # 切分图像
9  slice_image_result = slice_image(
10     image=image_path,
11     output_file_name=output_file_name,
12     output_dir=output_dir,
13     slice_height=256,
14     slice_width=256,
15     overlap_height_ratio=0.2,
16     overlap_width_ratio=0.2,
17     verbose=False,
18 )
19 print("原图宽{}, 高{}".format(slice_image_result.original_image_width, slice_image_result.original_image_height))
20 # 切分后的子图以形式: 图像前缀_所在原图顶点坐标来保存文件
21 print("切分子图{}张".format(len(slice_image_result.filenamees)))
22
```

1	原图宽1068，高580
2	切分子图15张

展示切分后的子图

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 from PIL import Image
3 import math
4 import os
5
6 axarr_row = 3
7 axarr_col = math.ceil(len(slice_image_result.filesnames)/axarr_row)
8 f, axarr = plt.subplots(axarr_row, axarr_col, figsize=(14,7))
9 for index, file in enumerate(slice_image_result.filesnames):
10     img = Image.open(os.path.join(slice_image_result.image_dir,file))
11     axarr[int(index/axarr_col), int(index%axarr_col)].imshow(img)
```



1.1.2 COCO数据集切片

SAHI提供slice_coco函数以切分coco数据集（仅支持coco数据集）。slice_coco函数接口介绍如下：

```
1 # 返回切片后的coco标注字典文件, coco文件保存地址
2 def slice_coco(
3     coco_annotation_file_path: str, # coco标注文件
4     image_dir: str, # coco图像集地址
5     output_coco_annotation_file_name: str, # 输出coco标注集文件名, 不需要加文件类型后缀
6     output_dir: Optional[str] = None, # 输出文件地址
7     ignore_negative_samples: bool = False, # 是否忽略没有标注框的子图
8     slice_height: int = 512, # 切分子图高度
9     slice_width: int = 512, # 切分子图宽度
10    overlap_height_ratio: float = 0.2, # 子图高度之间的重叠率
11    overlap_width_ratio: float = 0.2, # 子图宽度之间的重叠率
12    min_area_ratio: float = 0.1, # 如果没有设置slice_height和slice_width, 则自动确定slice_height、slice_width、overlap_height_
13    ratio、overlap_width_ratio
14    out_ext: Optional[str] = None, # 保存图像的扩展
15    verbose: bool = False, # 是否打印详细信息
16 )
```

slice_coco函数源代码位于sahi/slicing.py中，这段代码可以单步调试看看怎么做的，主要逻辑如下：

- 1. 读取coco文件和图片信息
- 2. 循环读取coco数据集的图片，每张图片调用get_slice_bboxes函数切分图像
- 3. 创建coco dic结果并保存文件

以下代码演示了对coco数据集进行切片，并将切分后的子图和标注文件保存到本地。coco数据集可以包含若干张图片，但是以下代码示例中只包含一张图片，方便演示。

展示数据集

```
1  # 展示图像
2  from PIL import Image, ImageDraw
3  from sahi.utils.file import load_json
4  import matplotlib.pyplot as plt
5  import os
6
7  # coco图像集地址
8  image_path = "image"
9  # coco标注文件
10 coco_annotation_file_path="image/terrain2_coco.json"
11 # 加载数据集
12 coco_dict = load_json(coco_annotation_file_path)
13
14 f, axarr = plt.subplots(1, 1, figsize=(8, 8))
15 # 读取图像
16 img_ind = 0
17 img = Image.open(os.path.join(image_path,coco_dict["images"][img_ind]["file_name"])).convert('RGBA')
18 # 绘制标注框
19 for ann_ind in range(len(coco_dict["annotations"])):
20     xywh = coco_dict["annotations"][ann_ind]["bbox"]
21     xyxy = [xywh[0], xywh[1], xywh[0] + xywh[2], xywh[1] + xywh[3]]
22     ImageDraw.Draw(img, 'RGBA').rectangle(xyxy, width=5)
23 axarr.imshow(img)
```

```
1  <matplotlib.image.AxesImage at 0x210a7583250>
```



切分数据集


```
1 from sahi.slicing import slice_coco
2
3 # 保存的coco数据集标注文件名
4 output_coco_annotation_file_name="sliced"
5 # 输出文件夹
6 output_dir = "result"
7
8 # 切分数据集
9 coco_dict, coco_path = slice_coco(
10     coco_annotation_file_path=coco_annotation_file_path,
11     image_dir=image_path,
12     output_coco_annotation_file_name=output_coco_annotation_file_name,
13     ignore_negative_samples=False,
14     output_dir=output_dir,
15     slice_height=320,
16     slice_width=320,
17     overlap_height_ratio=0.2,
18     overlap_width_ratio=0.2,
19     min_area_ratio=0.2,
20     verbose=False
21 )
22
23 print("切分子图{}张".format(len(coco_dict['images'])))
24 print("获得标注框{}个".format(len(coco_dict['annotations'])))
```

```
1 indexing coco dataset annotations...
2
3
4 Loading coco annotations: 100%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 1/1 [00:00<00:00, 334.21it/s]
5 100%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 1/1 [00:00<00:00, 11.80it/s]
6
7 切分子图12张
8 获得标注框18个
```

展示切分后的子图和标注框

```

1  axarr_row = 3
2  axarr_col = math.ceil(len(coco_dict['images']) / axarr_row)
3  f, axarr = plt.subplots(axarr_row, axarr_col, figsize=(10, 7))
4  for index, img in enumerate(coco_dict['images']):
5      img = Image.open(os.path.join(output_dir, img["file_name"]))
6      for ann_ind in range(len(coco_dict["annotations"])):
7          # 搜索与当前图像匹配的边界框
8          if coco_dict["annotations"][ann_ind]["image_id"] == coco_dict["images"][index]["id"]:
9              xywh = coco_dict["annotations"][ann_ind]["bbox"]
10             xyxy = [xywh[0], xywh[1], xywh[0] + xywh[2], xywh[1] + xywh[3]]
11             # 绘图
12             ImageDraw.Draw(img, 'RGBA').rectangle(xyxy, width=5)
13  axarr[int(index / axarr_col), int(index % axarr_col)].imshow(img)

```





1.2 图像预测

1.2.1 接口介绍

SAHI提供了图像切片预测的封装接口，具体的函数接口如下：

AutoDetectionModel类

SAHI基于AutoDetectionModel类的from_pretrained函数加载深度学习模型。目前支持YOLOv5 models, MMDetection models, Detectron2 models 和HuggingFace object detection models等深度学习模型库，如果想支持新的模型库,可以参考sahi/models目录下的模型文件，新建模型检测类。

模型预测

- 基于get_prediction函数调用模型预测单张图片，也就是直接调用AutoDetectionModel类提供的模型，直接推理单张图片。
- 基于get_sliced_prediction函数以切分图片的方式进行预测。在get_sliced_prediction函数内部会先切分图片，然后对每个子图单独进行模型推理；如果设置了对整张原图进行推理，那么也会整合原图推理的结果以增加模型精度。最后对所有的预测结果进行nms整合，相近的两个预测框也会进行合并。get_sliced_prediction函数接口如下：

```
1 def get_sliced_prediction(  
2     image,  
3     detection_model=None,  
4     slice_height: int = None,  
5     slice_width: int = None,  
6     overlap_height_ratio: float = 0.2,  
7     overlap_width_ratio: float = 0.2,  
8     perform_standard_pred: bool = True, # 是否单独对原图进行识别  
9     postprocess_type: str = "GREEDYNMM", # 合并结果的方式, 可选'NMM', 'GRREDYNMM', 'NMS'  
10    postprocess_match_metric: str = "IOS", # NMS匹配方式IOU或者IOS  
11    postprocess_match_threshold: float = 0.5, # 匹配置信度  
12    postprocess_class_agnostic: bool = False, # 在合并结果时, 是否将不同类别的检测框放在一起处理  
13    verbose: int = 1,  
14    merge_buffer_length: int = None, # 低配设备使用, 以加快处理  
15    auto_slice_resolution: bool = True,  
16 )
```

- 基于predict函数进行批处理，predict函数进一步封装了识别代码，如果想使用该函数，阅读predict源代码参数接口即可。

1.2.2 应用实例

直接预测图片


```
1 from sahi import AutoDetectionModel
2 from sahi.predict import get_prediction
3
4 # 初始化检测模型, 缺少yolov5代码, pip install yolov5即可
5 detection_model = AutoDetectionModel.from_pretrained(
6     model_type='yolov5', # 模型类型
7     model_path='./yolov5n.pt', # 模型文件路径
8     confidence_threshold=0.3, # 检测阈值
9     device="cpu", # or 'cuda:0'
10 );
11 image = 'image/small-vehicles1.jpeg'
12
13 # 获得模型直接预测结果
14 result = get_prediction(image, detection_model)
15
16 # result是SAHI的PredictionResult对象, 可获得推理时间, 检测图像, 检测图像尺寸, 检测结果
17 # 查看标注框, 可以用于保存为其他格式
18 for pred in result.object_prediction_list:
19     bbox = pred.bbox # 标注框BoundingBox对象, 可以获得边界框的坐标、面积
20     category = pred.category # 类别Category对象, 可获得类别id和类别名
21     score = pred.score.value # 预测置信度
22
23 # 保存文件结果
24 export_dir = "result"
25 file_name = "res"
26 result.export_visuals(export_dir=export_dir, file_name=file_name)
27
28 # 展示结果
29 from PIL import Image
30 import os
31 image_path = os.path.join(export_dir,file_name+'.png')
32 img = Image.open(image_path).convert('RGB')
33 img
```



切片预测图片

```
1  from sahi import AutoDetectionModel
2  from sahi.predict import get_sliced_prediction
3
4  # 初始化检测模型
5  detection_model = AutoDetectionModel.from_pretrained(
6      model_type='yolov5',
7      model_path='yolov5n.pt',
8      confidence_threshold=0.3,
9      device="cpu", # or 'cuda:0'
10 )
11 image = 'image/small-vehicles1.jpeg'
12
13
14 result = get_sliced_prediction(
15     image,
16     detection_model,
17     slice_height = 256,
18     slice_width = 256,
19     overlap_height_ratio = 0.2,
20     overlap_width_ratio = 0.2,
21     perform_standard_pred = True,
22 )
23
24 # result是SAHI的PredictionResult对象, 可获得推理时间, 检测图像, 检测图像尺寸, 检测结果
25 # 查看标注框, 可以用于保存为其他格式
26 for pred in result.object_prediction_list:
27     bbox = pred.bbox # 标注框BoundingBox对象, 可以获得边界框的坐标、面积
28     category = pred.category # 类别Category对象, 可获得类别id和类别名
29     score = pred.score.value # 预测置信度
30
31 # 保存文件结果
32 export_dir = "result"
33 file_name = "res"
34 result.export_visuals(export_dir=export_dir, file_name=file_name)
35 # 结果导出为coco标注形式
36 coco_anno = result.to_coco_annotations()
37 # 结果导出为coco预测形式
38 coco_pred = result.to_coco_predictions()
39
40 # 展示结果
41 from PIL import Image
42 import os
43 image_path = os.path.join(export_dir,file_name+'.png')
44 img = Image.open(image_path).convert('RGB')
45 img
46
```

```
1  Performing prediction on 15 number of slices.
```

相对单张图片直接识别，通过切片的方式能够识别到更多的小目标。由于使用的模型是yolov5n，可以看到一些识别结果不正确，比如同一辆车在不同子图被分别识别为卡车或汽车，一种好的解决办法是将postprocess_class_agnostic参数设置为True，将不同类别的检测框放在一起进行合并，同时降低 postprocess_match_threshold以滤除结果。

```
1 image = 'image/small-vehicles1.jpeg'
2
3
4 result = get_sliced_prediction(
5     image,
6     detection_model,
7     slice_height = 256,
8     slice_width = 256,
9     overlap_height_ratio = 0.2,
10    overlap_width_ratio = 0.2,
11    perform_standard_pred = True,
12    postprocess_match_threshold = 0.2,
13    postprocess_class_agnostic = True,
14 )
15
16
17 # 保存文件结果
18 export_dir = "result"
19 file_name = "res"
20 result.export_visuals(export_dir=export_dir, file_name=file_name)
21
22 # 展示结果
23 from PIL import Image
24 import os
25 image_path = os.path.join(export_dir,file_name+'.png')
26 img = Image.open(image_path).convert('RGB')
27 img
```

1 Performing prediction on 15 number of slices.



1.3 SAHI工具函数

SAHI提供多个工具函数以处理COCO数据集，具体使用可以阅读[sahi-docs-coco](#)。

1.3.1 coco数据集制作与精度分析

以下代码创建了coco标注数据，并保存到本地


```
35     # 添加图像预测数据
36     coco_image.add_prediction(
37         CocoPrediction(
38             score=0.864434,
39             bbox=[0, 0, 150, 150],
40             category_id=0,
41             category_name='human'
42         )
43     )
44     coco_image.add_prediction(
45         CocoPrediction(
46             score=0.653424,
47             bbox=[200, 100, 250, 200],
48             category_id=1,
49             category_name='vehicle'
50         )
51     )
52     # 将图像添加到coco对象
53     coco.add_image(coco_image)
54
55     # 提取json标注数据, 不会保存图像预测结果
56     coco_json = coco.json
57
58     # 将json标注数据保存为json本地文件
59     save_json(coco_json, "coco_dataset.json")
60
61     # 提取预测结果json文件, 并保存到本地
62     predictions_array = coco.prediction_array
63     save_json(predictions_array, "coco_predictions.json")
```

当我们获得了预测数据，我们可以基于pycocotools工具分析预测数据的精度，pycocotools是目标检测必备工具，官方仓库地址为[cocoapi](#)，结果分析代码如下：

```
1     # 需要单独安装pycocotools
2     from pycocotools.cocoeval import COCOeval
3     from pycocotools.coco import COCO
4
5     coco_ground_truth = COCO(annotation_file="coco_dataset.json")
6     coco_predictions = coco_ground_truth.loadRes("coco_predictions.json")
7
8     coco_evaluator = COCOeval(coco_ground_truth, coco_predictions, "bbox")
9     # 进行匹配计算
10    coco_evaluator.evaluate()
11    # 进行结果的累加
12    coco_evaluator.accumulate()
13    # 输出结果
14    coco_evaluator.summarize()
```


统计数据标注信息

```
1 indexing coco dataset annotations...
2
3
4 Loading coco annotations: 100%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 3/3 [00:00<00:00, 1504.59it/s]
5
6
7
8
9
10 {'num_images': 3,
11   'num_annotations': 6,
12   'num_categories': 2,
13   'num_negative_images': 0,
14   'num_images_per_category': {'human': 3, 'vehicle': 3},
15   'num_annotations_per_category': {'human': 3, 'vehicle': 3},
16   'min_num_annotations_in_image': 2,
17   'max_num_annotations_in_image': 2,
18   'avg_num_annotations_in_image': 2.0,
19   'min_annotation_area': 40000,
20   'max_annotation_area': 90000,
21   'avg_annotation_area': 65000.0,
22   'min_annotation_area_per_category': {'human': 40000, 'vehicle': 90000},
23   'max_annotation area per category': {'human': 40000, 'vehicle': 90000}}
```


预测结果过滤

```
1 from sahi.utils.file import save_json
2 from sahi.utils.coco import remove_invalid_coco_results
3
4 # 去除预测结果中的无效边界框，如边界框坐标为负的结果
5 coco_results = remove_invalid_coco_results("coco_predictions.json")
6
7 save_json(coco_results, "fixed_coco_result.json")
8
9 # 根据数据集实际标注信息，进一步去除边界框坐标超过图像长宽的结果
10 coco_results = remove_invalid_coco_results("coco_predictions.json", "coco_dataset.json")
```

1.3.2 coco数据集处理

切分数据集

```
1 indexing coco dataset annotations...
2
3
4 Loading coco annotations: 100% | 3/3 [00:00<00:00, 3005.95it/s]
```

修改标注类别

```
1 from sahi.utils.coco import Coco
2 from sahi.utils.file import save_json
3
4
5 coco = Coco.from_coco_dict_or_path("coco_dataset.json")
6 print("标注类别: {}".format(coco.category_mapping))
7
8 # 修改数据集类别
9 # 将标注中human类的索引改为3, 将原先vehicle类的标注删除
10 # 新加big_vehicle类和car类
11 desired_name2id = {
12     "big_vehicle": 1,
13     "car": 2,
14     "human": 3
15 }
16 # 更新标注类别
17 coco.update_categories(desired_name2id)
18
19 print("修改后标注类别: {}".format(coco.category_mapping))
20
21 # 保存结果
22 save_json(coco.json, "updated_coco.json")
```



```
1 indexing coco dataset annotations...
2
3
4 Loading coco annotations: 100%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 3/3 [00:00<00:00, 1002.78it/s]
5
6 标注类别: {0: 'human', 1: 'vehicle'}
```

```
7 修改后标注类别: {1: 'big_vehicle', 2: 'car', 3: 'human'}
```

按照标注框面积过滤数据集

```
1 from sahi.utils.coco import Coco
2 from sahi.utils.file import save_json
3
4 # 打开标注数据
5 coco = Coco.from_coco_dict_or_path("coco_dataset.json")
6
7 # 过滤包含标注框面积小于min的图像
8 area_filtered_coco = coco.get_area_filtered_coco(min=50000)
9 # 过滤标注框面积不在[min,max]的图像
10 area_filtered_coco = coco.get_area_filtered_coco(min=50, max=80000)
11 # 筛选同时符合多个类别面积要求的图像
12 intervals_per_category = {
13     "human": {"min": 20, "max": 30000},
14     "vehicle": {"min": 50, "max": 90000},
15 }
16 area_filtered_coco = coco.get_area_filtered_coco(intervals_per_category=intervals_per_category)
17
18 # 导出数据
19 save_json(area_filtered_coco.json, "area_filtered_coco.json")
```

[illegible]

过滤无标注的图片

```
1 indexing coco dataset annotations...  
2  
3  
4 Loading coco annotations: 100%|███████████| 3/3 [00:00<00:00, 3007.39it/s]
```

裁剪标注框

[illegible]

合并coco数据集

下采样数据集

```
1 indexing coco dataset annotations...  
2  
3  
4 Loading coco annotations: 100%|██████████| 3/3 [00:00<00:00, 1512.19it/s]
```

上采样数据集

[illegible]

1.3.3 coco数据集转换

导出为yolov5格式并分割数据集

[illegible]

将训练集和验证集导出为yolov5格式

[illegible]

1.4 总结

目标检测过程中，通过对高分辨率小目标图像进行滑动窗口切片，能够有效提高高分辨率小目标图像的识别精度。但是滑动切片识别有需要注意的地方：

- 需要图像数据集是否符合通用的高分辨小目标图像标准，如果对普通数据集进行切片识别容易拆分已有目标物体，这样做浪费推理时间也会导致最终检测结果精度不高。
- 滑动切片对识别模型的精度有一定的要求，一般来说模型越大精度越高，但是切片识别所花费的推理时间也越长。所以需要平衡模型精度和模型推理时间，而且也要确定滑动切片的尺度。
- 滑动切片识别在识别目标类别较少的任务中，识别精度更高，因为后处理能过滤很多重复识别检测框。

如果想了解其他的小目标识别方案，可以看看paddle家的。paddle提供了基于原图和基于切图的小目标识别方案，也提供了统计数据集尺寸分布的代码（该统计代码对某些特定的数据集效果不好，具体原因看看代码）。推荐看看PaddleDetection的小目标识别方案，做的很不错。

2 参考

- [sahi](#)
- [sahi-demo](#)
- [sahi-docs](#)
- [Slicing Aided Hyper Inference and Fine-Tuning for Small Object Detection](#)
- [sahi/slicing.py](#)
- [sahi/models](#)
- [sahi-docs-coco](#)
- [cocoapi](#)
- [paddledetection-smalldet](#)

